## <ソフトウェアアップデート手順>

1:新ソフトウェアでご使用いただくためにはasioドライバーも最新にしていただく必要がございます。 弊社ホームページよりダウンロードしてインストールをお願いいたします。 ※WindowsPCがインターネットに接続されている必要があります。

2: Windowsのスタートボタンをクリックし、SPECフォルダーから「SPEC Diretta ASIO」を選択してください。



3:「Diretta ASIO Configure」が起動しますので「update」をクリックします。旧Ver.では「config」をクリックします。

D Diretta ASIO configure	$\times$
Connect Target SPEC_Bridge_ v cance	I
find update default debug save	
Phase Normal V Target Configurator config	,
SPEC Diretta (ASIO	.E

※Target ConfiguratorはRMP-UB1のWi-Fi設定で使用します。 ※Phaseは通常"Normal"で使用してください。

4:「Update」画面が起動しますのでUpdate TargetIC「SPEC\_Bridge\_xxx」と表示されていることを確認してください。

D Update	$\times$
Update Target	
SPEC_Bhage	close
Current : lucia_1_97_14	check
Update : V	update
Update Host	
Current : SPECASIO_1_104_1	check
Update : V	update
Complete Get	Target Version

5:「Check」をクリックして新しいファームウェアがある場合Updateの箇所にCurrentの表示と異なる表示 (数値が大きいもの)が表示されます。 表記された数値が大きい場合新しいファームがありますので「Update」をクリックしてください。 ※ドライバーの更新も必要な場合がありますのでHPで確認してください。

D Update		×
Update Target SPEC_Bridge_	~	close
Current : [lucia_1_97_14		check
Update : 2_104_4	~	update
Update Host		
Current : SPECASIO_1_104_1		check
Update :	~	update
Complete Download Update List		

6:ファームウェアのダウンロードが開始されアップデートされます。(2~5分程度かかります。) 完了すると「Ready:xx」と表示されますのでOKボタンを押してください。 Complear Reboot Targetと表示されていることを確認の上「Close」をクリックして終了してください。

D Update			×
Update Target		~	
SPEC_Bridge_	🖸 diretta_asi 🗙		close
Undate: 0.404.4	Ready : 2 104.4		check
Update Host	heady . 2_104_4	~	update
	ОК		
Undate:	0_1_10+_1		check
opuate.		Complete	update Reboot Target
	9	Complete	Reboot larget

以上でアップデート完了となります。